

Rock „Sarah“

Modell 320-15

Grösse 36–48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermass mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 1,7 m Karostoff, 145 cm breit
- Nahtverdeckter Reissverschluss, 22 cm
- Gewebereinlage G 700

OPTIONALES BERNINA ZUBEHÖR

- Dual-Transport oder Obertransportfuss #50
- Reissverschlussfuss #35

ZUSCHNITT

- 1 1× Vorderteil im Stoffbruch
- 2 2× vorderer Bund im Stoffbruch
- 3 1× Rückenteil im Stoffbruch
- 4 2× rückwärtiger Bund im Stoffbruch

Evtl. Gürtelriegel ca. 28×3 cm, fertige Breite 1 cm.

ANLEITUNG

1. Je ein Bundteil mit Gewebereinlage bebügeln, gut auskühlen lassen. Alle von rechts sichtbaren Faltenbruchkanten gemäss Pfeilen rechts auf rechts legen und bis zum Querstrich zusteppen. Falten legen, dabei liegen die 6 cm langen Markierungen genau hinter der Naht. Falten eindämpfen. Je nach Stoff die unteren Faltenbrüche (von aussen unsichtbar) schmalkantig bis in Höhe der doppelten Saumbreite absteppen.
2. Reissverschluss mit Fuss #35 einnähen. Seitennähte schliessen. Rechte Seitennähte der Bundteile schliessen. Bundoberkanten verstärken. Gürtelriegel nähen, in 4 Teile schneiden und an der Rockoberkante feststecken. Bund rechts auf rechts annähen, dabei läuft der Unterritt am Rückenteil über den Reissverschluss hinaus. Bundschmalkanten verstärken. Lose Innenbundkante von rechts im Nahtschatten durchsteppen. Gürtelriegel unterhalb des Bundes auf dem Rock annähen, hochschlagen und an der Bundoberkante festnähen.
3. Rock mit dem Blindstichfuss säumen. Saum und Falten im Saumbereich dämpfen. Untere Faltenbrüche vollends schmalkantig von innen absteppen.



made to create **BERNINA**